

San-inNet インターネットサービス


メール設定手順書

*Windows*メール 版


セコム山陰株式会社

1. [スタートボタン] から [メール] を起動します。

2. [ツール] メニューの中から [アカウント] を開きます。



3. [インターネットアカウント] の中から [追加] クリックします。



4. 「電子メールアカウント」を選択し、「次へ」をクリックします。



5. 「表示名」を入力し、「次へ」をクリックします。
「表示名」とは電子メールを送付した際に相手に知らせる名前です。お客様のお好きな任意の名前を入力してください。



6. [電子メールアドレス]欄へ、登録通知に書かれているメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。

インターネット電子メールアドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メールアドレス(E): xxxxx@xx.miracle.ne.jp

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの接続について](#)

次へ(N) キャンセル

7. [受信メールサーバーの種類]は[POP3]を選択します。
[受信メールサーバー/送信メールサーバー]には登録通知に記載されているメールサーバ名を入力します。
[送信サーバーは認証が必要]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S): POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I): xx.miracle.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー(O): xx.miracle.ne.jp

(F) 送信サーバーは認証が必要(S)

[電子メールサーバーの接続について](#)

次へ(N) キャンセル

8. 「アカウント名」欄へは登録通知の「メールアカウント」、「パスワード」欄へは「メールパスワード」を入力し、「次へ」をクリックします。

インターネットメール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(名): XXXXXXXX

パスワード(名): XXXXXXXX

パスワードを保存する(名)

次へ(名) キャンセル

9. 「完了」をクリックし、インターネット接続ウィザードを終了します。

設定完了


セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。


電子メールをダウンロードしない

完了(名) キャンセル


10. 先ほど作成したメールアカウントを選択し、〔プロパティ〕をクリックします。




11. プロパティの画面で〔サーバー〕タブを選択し、〔設定〕をクリックします。




- 1 2 . [受信メールサーバーと同じ設定を試用する] になっている事を確認し、[OK] をクリックします。



- 1 3 . プロパティの画面で [詳細設定] タブを選択し、[送信メール (SMTP)] を「587」に変更し、[OK] をクリックします。



14. 以上でメールの設定は完了です。〔閉じる〕をクリックし画面を閉じてください。



15. 〔Windows メール〕を起動し〔送受信〕をクリックします。
この段階では通常、お客様へのメールはありませんので、送受信は自動的に終了します。
エラーが出なければ設定完了です。

