

San-inNet インターネットサービス

メール設定手順書

Mail 2.0 (MacOS X 10.4) 版

セコム山陰株式会社

1 . Dockの〔Mail〕をクリックします。



2 . はじめてMailを起動した場合は、〔ようこそMailへ〕画面が表示されます。
〔続ける〕をクリックします。



3. [一般情報] 画面で各項目を入力し、[続ける] をクリックします。



アカウントの種類	: POP
アカウントの説明	: San-inNet
氏名	: 任意のお名前
メールアドレス	: 登録通知に記載のメールアドレス

4. [受信用メールサーバ] 画面で各項目を入力し、[続ける] をクリックします。



受信用メールサーバ	: 登録通知に記載のメールサーバ名 (メールアドレスの@より右側部分)
ユーザ名	: 登録通知に記載のアカウント名
パスワード	: 登録通知に記載のパスワード

5. [送信用メールサーバ]画面で、各項目を入力し[続ける]をクリックします。

新しいアカウント

送信用メールサーバ

送信用メールサーバ: ●●.miracle.ne.jp
例: smtp.example.com

認証を使用

ユーザ名: (メールアドレス)

パスワード: ●●●●●●

? キャンセル 戻る 続ける

送信用メールサーバ : 登録通知に記載のメールサーバ
(メールアドレスの@より右側部分を入力)

認証を使用 : チェックを入れる

ユーザ名 : 登録通知に記載のメールアドレス

パスワード : 登録通知に記載のメールパスワード

6. 設定確認画面が表示されます。入力した内容に誤りがないか確認し、[続ける]をクリックします。

新しいアカウント

アカウントの概要

アカウントの説明: San-inNet
氏名: (任意のお名前)
メールアドレス: ●●●●@●●.miracle.ne.jp
ユーザ名: (メールアドレス)

受信用メールサーバ: ●●.miracle.ne.jp
SSL: 切

送信用メールサーバ: ●●.miracle.ne.jp
SSL: 切

キャンセル 戻る 続ける


7. [終了] をクリックしてアカウント画面を閉じます。



8. メニューバーの [Mail] から [環境設定] をクリックします。



9. 「アカウント」をクリックし、左側「アカウント」内の、変更するアカウントを選択します。
「サーバ設定」をクリックします。




10. 各項目を入力し、「OK」をクリックします。



サーバのポート : 587
認証 : 登録通知に記載のメールサーバ
ユーザ名 : 登録通知に記載のメールアカウント
パスワード : 登録通知に記載のメールパスワード

1 1 . 「詳細」をクリックし、下記項目にチェックをいれます。



このアカウントを使用する : チェックを入れる
新規メールを自動的に受信する時に含める : チェックを入れる
メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り除く : 任意で設定

1 2 . Mailの画面にてツールバーの「受信」ボタンをクリックし、エラーが出なければ設定完了です。