

San-inNet インターネットサービス

メール設定手順書

Mail 3.0 (MacOS X 10.5) 版

セコム山陰株式会社

1 . Dockの〔Mail〕をクリックします。



2 . はじめてMailを起動した場合は、〔ようこそMailへ〕画面が表示されます。各項目を入力し〔続ける〕をクリックします。



表示名 : 任意のお名前
メールアドレス : 登録通知に記載のメールアドレス
パスワード : 登録通知に記載のメールパスワード

3. [受信メールサーバ]画面で各項目を入力し、[続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ

受信メールサーバ

アカウントの種類 : POP

説明 : San-inNet

受信メールサーバ : ●●.miracle.ne.jp

ユーザ名 : (メールアカウント)

パスワード : ●●●●●●

? キャンセル 戻る 続ける

アカウントの種類 : POP
説明 : San-inNet
受信メールサーバ : 登録通知に記載のメールサーバ
(メールアドレスの@より右側部分を入力)
ユーザ名 : 登録通知に記載のメールアカウント
パスワード : 登録通知に記載のメールパスワード

4. [SSL (Secure Sockets Layer) を使用] にチェックを入れず、[続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ

受信メールのセキュリティ

SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証 : パスワード

? キャンセル 戻る 続ける

- 5 . [送信用メールサーバ] 画面で、各項目を入力し [続ける] をクリックします。

ようこそ Mail へ

送信用メールサーバ

説明 : San-inNet

送信用メールサーバ : ●●.miracle.ne.jp

このサーバのみを使用

認証を使用

ユーザ名 : (メールアドレス)

パスワード : ●●●●●●

? キャンセル 戻る 続ける

説明 : San-inNet
送信用メールサーバ : 登録通知に記載のメールサーバ
(メールアドレスの@より右側部分を入力)
認証を使用 : チェックを入れる
ユーザ名 : 登録通知に記載のメールアドレス
パスワード : 登録通知に記載のメールパスワード

- 6 . [SSL (Secure Sockets Layer) を使用] にチェックを入れず、 [続ける] をクリックします。

ようこそ Mail へ

送信メールのセキュリティ

SSL (Secure Sockets Layer) を使用


認証 : なし

? キャンセル 戻る 続ける


7. 設定確認画面が表示されます。入力した内容に誤りがないか確認し、〔作成〕をクリックします。




8. メニューバーの〔Mail〕から〔環境設定〕をクリックします。



9. 左側〔アカウント〕内の、変更するアカウントを選択します。
〔送信用メールサーバ(SMTP)〕から〔サーバリストを編集〕をクリックします。



10. アカウントを選択して、「詳細」をクリックします。
各項目を入力し、「OK」をクリックします。



サーバのポート : 587
認証 : パスワード
ユーザ名 : 登録通知に記載のメールアカウント
パスワード : 登録通知に記載のメールパスワード

11. Mailの画面にてツールバーの「受信」ボタンをクリックし、エラーが出なければ設定完了です。